


## efit+ for Nomad バージョン/リビジョンアップ手順書



- ① Trimble Nomad をソフトリセットした後に、ActiveSyncで同期を取ります。



- ②  NomadefitVup.exe をダブルクリックします。

左画面が起動しますので、内容を確認し、バージョンアップの場合は、


[バージョンアップ開始]ボタンを

リビジョンアップの場合は、


[リビジョンアップ開始]ボタンを

クリックします。

※Nomad のメモ리카ードに efit+インストーラを入れる時は、画面左側の「efit+のインストーラをモバイルデバイスのメモ리카ードに転送しておく」にを付けておきます。



- ③ インストール経過画面です。




- ④ インストールが完了しました。

※efit+インストーラを Nomad のメモ리카ードに入れた場合は、Nomad のメモ리카ードのルートに「NMDefitInstall.cab」が転送されます。

以上


## efit+ for Nomad 再インストール手順書



■ここでは Nomad のメモリカードに登録された efit+インストーラで efit+を再インストールする手順を説明します。

①ファイルエクスプローラを起動して Nomad のメモリカード内を参照します。


ファイル「**NMDefitInstall.cab**」を見つけタップします。



②既に同じバージョンの efit+がインストールされていた場合は、左のメッセージを表示します。

「OK」を選択しアンインストールを開始します。

アンインストール後、自動的にインストールを開始します。




③インストールを開始すると左の画面を表示します。

インストールバージョンを確認して「デバイス」を選択後、

「インストール」を選択して下さい。



④インストール中は左の経過画面を表示します。



⑤インストールが完了すると左のメッセージを表示します。  
「OK」を選択してメッセージを閉じます。

以上